


Configurar la cuadrícula base

Para que los textos encajen en los renglones en InDesign y mantengan una alineación perfecta, se deben seguir estos pasos utilizando la cuadrícula base.

CTRL + K /Cuadrículas o

Edición / Preferencias/ Cuadrículas



En la sección "Cuadrícula de línea base", ajusta la "Incremento de cada" al valor del interlineado que deseas usar para los textos (por ejemplo, 12 puntos).

Define el punto desde el que comienza la cuadrícula (por ejemplo, desde la parte superior del margen).

El umbral de visualización debe ser bajo para poder ver los renglones.

Conviene que comience del margen superior (ajustar margen inferior de ser necesario)

Mostrar la cuadrícula base

Para visualizar la cuadrícula base, ir a **Ver / Cuadrículas y guías / Mostrar cuadrícula base**.

Ajustar el texto a la cuadrícula base

Seleccionar el marco de texto que contiene el texto al que quieres aplicar la cuadrícula.

Luego, abre el panel de párrafo (**Ventana / Texto y tablas / Párrafo**) o utiliza la barra superior de controles.

En el panel de párrafo, buscar el icono "Alinear a cuadrícula base" (es una línea horizontal con líneas pequeñas de renglón). Al hacer clic en este icono, el texto se alineará automáticamente a la cuadrícula base.

Ajustar interlineado para alinear el texto

Hay que asegurarse de que el interlineado del texto coincida con el valor que se ha establecido para la cuadrícula base (por ejemplo, si la cuadrícula base está configurada en 12 puntos, el interlineado del texto también debe ser de 12 puntos). Se puede ajustar el interlineado en el panel de caracteres o en la barra de control.

Para verificar si todo el texto está alineado correctamente, se hace zoom y se ve cómo las líneas de texto se ajustan perfectamente a la cuadrícula.

Esto ayudará a mantener el texto perfectamente alineado y que encaje en los renglones establecidos en InDesign, lo que es especialmente útil en documentos largos y de múltiples columnas.

Menú

ver

cuadrículas y guías

mostrar cuadrícula de base

Para modificar tamaño de renglones

Edición

Preferencias

Unidades e incrementoss